




# Autodesk Softimage 2011 配置インストールガイド

2010年4月 オートデスク プロダクトサポート本部

## インストール前の注意事項

- ✓ 使用中の他アプリケーションは全て終了させてください。
- ✓ セキュリティソフトを無効にしてください。
- ✓ インストールを行うフォルダ名は半角性数字以外は使用しないでください。
- ✓ Windows Vista/Windows7 をご使用の場合、UAC（ユーザーアカウント制御）をオフにしてください。
- ✓ インストールを行うには管理者権限を持ったユーザーでログインしてください。
- ✓ 以下のサイトより動作環境の確認を行ってください  
<http://www.autodesk.co.jp/adsk/servlet/pc/index?siteID=1169823&id=14849984>




## インストーラーの起動

インストール DVD を PC に入れたら、左の画面が現れます。

[配置を作成]をクリックすることでインストール設定が開始されます。

[配置を作成]をクリックします



配置インストールを実行する OS を 32 ビット配置、64 ビット配置から選択します


“管理イメージの場所”を指定します

各マシンに配布するインストール起動用ファイルの名前を入力します。

## 配置を開始

配置インストーラを作成するパスを設定し、各マシンに配布するインストール起動用のファイル名をセットします。最後に実際にインストールを行うクライアントマシンの OS を 32 ビット配置、64 ビット配置から選択し、[次へ]ボタンを押します。

- ✓ 配置インストーラを作成するパスは、実際にインストールする PC から参照可能なパス (ファイルサーバなど) を指定します



## ソフトウェア使用許諾契約の同意

オートデスクソフトウェア使用許諾契約をよく読み、[同意する]を選択して、[次へ]ボタンを押します。




## ユーザ情報と製品情報

各種ユーザ情報、シリアル番号、プロダクトキーを入力し、[次へ]ボタンを押します。

- ✓ シリアル番号、プロダクトキーは製品パッケージの裏面をご覧ください。
- ✓ [この製品を 30 日間の体験版として使用する]を選択した場合はシリアル番号、プロダクトキーを入力する必要はありません。

パッケージの裏面に貼っている、シリアル番号、プロダクトキーを入力します



インストール時のログファイルのパスを設定します。

インストール時のログを作成する場合はチェックします。


サイレントモードを有効にする場合はチェックします

各マシンにログファイルを作成する場合はチェックします

### 共通配置設定

各種設定を行い、[次へ]ボタンを押します。

- ✓ [ネットワークログを作成] インストールした際に、ネットワーク上のフォルダにログを作成します。
- ✓ [ログファイルの場所指定] ログファイルを作成するネットワーク上のパスを設定します。
- ✓ [クライアントログ作成] 各マシンにログを作成します。
- ✓ [クライアントインストールをサイレントモードで実行] インストール時に一切のユーザーインターフェースを表示させずに完了できます。




ライセンスタイプ、インストールフォルダの変更などを行う場合は選択します

初期設定のままインストールを行う場合は、クリックします

### 配置を作成

ライセンスの種類(スタンドアロン・ネットワーク)、インストールを行う各製品のインストールフォルダの変更を行う場合は、[環境設定]ボタンを押します。設定の変更を行わない場合は[配置を作成]ボタンを押すことで配置インストーラーの作成が開始されます。

以下は[環境設定]を押した場合を説明いたします。




ライセンスタイプを選択します

### ライセンスの種類の 選択

ライセンスのタイプを選択します。

スタンドアロンライセンスの場合は、[次へ]ボタンを押します。




サーバ名を入力します

### ライセンスの種類を 選択 (シングル ライ センス サーバ)

ネットワークライセンスで  
ライセンスサーバが1台の場合  
[シングルライセンスサーバ]  
を選択します。

[参照]ボタンでネットワーク上  
からサーバマシンを選択するか  
直接サーバ名を入力します。




サーバ名を入力します

**ライセンスの種類を選択 (分散ライセンスサーバ)**

ネットワークライセンスで購入したシート数を2台以上のライセンスサーバに振り分けたい場合、[分散ライセンスサーバ]を選択します。

[参照]ボタンでネットワーク上からサーバマシンを選択するか、または直接サーバ名を入力し、[追加]ボタンを押します。




サーバ名を入力します

**ライセンスの種類を選択 (冗長ライセンスサーバ)**

ネットワークライセンスで3台のライセンスサーバでライセンスを管理する場合[冗長ライセンスサーバ]を選択します。


3台のサーバをそれぞれ[参照]ボタンでネットワーク上から選択するか、または直接サーバ名またはIPアドレスを入力します。

✓ 幾つかの問題が報告されており推奨いたしません。



## Mental Ray Satellite


Mental ray のサテライト分散レンダリングサービスをインストールする場合は、有効にします。



## インストール場所を選択

製品をインストールするフォルダを選択し、[次へ]ボタンを押します。

- ✓ インストールフォルダは半角英数字以外は使用しないでください。




製品と同時にインストールを行う  
ファイルやドライブを追加します

### その他のファイルをインストール


製品のインストールと同時にインストールを行うファイル(例えば、オリジナルのプラグインやスクリプトなど)やドライブがある場合は、それらを追加します。

追加し終わったら[環境設定の完了]ボタンを押します。




### 配置を作成

[配置を作成]ボタンを押して、配置インストーラーの作成を行います。




選択した製品の配置インストーラーの作成が実行されます。



### 配置の完了

配置作成が完了したら、[完了]ボタンを押して終了します。



このファイルを各ユーザーに配布し、  
実行する

## 配置インストーラーの 実行

各ユーザーには、配置インストー  
ル実行用のファイル(ショートカ  
ット)を配布し、実行することで  
インストールを行うことができ  
ます。