



Autodesk Softimage 2011


ネットワークインストールガイド

2010年4月 オートデスク プロダクトサポート本部

インストール前の注意事項

- ✓ 使用中の他アプリケーションは全て終了させてください。
- ✓ セキュリティソフトを無効にしてください。
- ✓ インストールを行うフォルダ名に半角英数以外を使用しないでください。
- ✓ Windows Vista/Windows7 をご使用の場合、UAC（ユーザーアカウント制御）をオフにしてください。
- ✓ インストールを行うには管理者権限を持ったユーザーでログインしてください。
- ✓ 以下のサイトより動作環境の確認を行ってください

<http://www.autodesk.co.jp/adsk/servlet/pc/index?siteID=1169823&id=14849984>




インストーラーの起動

インストール DVD を PC に入
ると、左の画面が現れます。

[製品をインストール]をクリッ
クすることでインストール設定
が開始されます。

[製品をインストール]をクリックします



ソフトウェア使用許諾 契約の同意

オートデスクソフトウェア使用
許諾契約をよく読み、[同意する]
を選択して、[次へ]ボタンを押し
ます。




パッケージの裏面に貼っている、シリアル番号、
プロダクトキーを入力します

ユーザ情報と製品情報

各種ユーザ情報、シリアル番号、
プロダクトキーを入力し、[次へ]
ボタンを押します。

- ✓ シリアル番号、プロダクト
キーは製品パッケージの裏
面をご覧ください。
- ✓ [この製品を 30 日間の体験
版として使用する]を選択
した場合はシリアル番号、
プロダクトキーを入力する
必要はありません。




[環境設定] ボタンを押します

インストールの 開始

ネットワークライセンスの設定
を行うため、[環境設定] ボタンを
押します。


以下は[環境設定]を押した場合
を説明いたします。



ネットワークライセンスを選択します

ライセンスの種類を選択

ネットワークライセンスを選択します。




サーバ名を入力します

ライセンスの種類を選択 (シングル ライセンス サーバ)

ライセンスサーバが1台の場合 [シングルライセンスサーバ] を選択します。

[参照] ボタンでネットワーク上からサーバマシンを選択するか 直接サーバ名を入力します




サーバ名を入力します

ライセンスの種類を選択 (分散ライセンスサーバ)

購入したシート数を2台以上のライセンスサーバに振り分けたい場合、[分散ライセンスサーバ]を選択します

[参照]ボタンでネットワーク上からサーバマシンを選択するか、または直接サーバ名を入力し、[追加]ボタンを押します




サーバ名を入力します

ライセンスの種類を選択 (冗長ライセンスサーバ)

3台のライセンスサーバでライセンスを管理する場合[冗長ライセンスサーバ]を選択します。


3台のサーバをそれぞれ[参照]ボタンでネットワーク上から選択するか、または直接サーバ名またはIPアドレスを入力します。

✓ 幾つかの問題が報告されており推奨いたしません。



Mental Ray Satellite


Mental ray のサテライト分散レンダリングサービスをインストールする場合は、有効にします。



インストール場所を選択


製品をインストールするフォルダを選択し、[環境設定の完了] ボタンを押します。

- ✓ インストールフォルダには半角英数字以外を使用しないでください。




インストールを開始

[インストール]ボタンを押して、インストールを開始します。



選択した製品のインストールが実行されます。



インストールの完了

インストールが完了したら、[完了]ボタンを押し、インストールを終了します。