



Einstellungen synchronisieren mit Autodesk 360

Autodesk 360 ist eine kostenfreie Web Plattform, die es Anwendern ermöglicht jegliche Art von Daten in der Cloud bereitzustellen und anderen Personen zugänglich zu machen.

Innerhalb AutoCAD Architecture steht Ihnen sogar eine direkte Schnittstelle zur Verfügung.

Mit Autodesk 360 Documents können Sie Daten reibungslos an Projektbeteiligte weitergeben und diese beispielsweise auf einem Laptop ohne CAD Software oder einem mobilen Endgerät betrachten und bearbeiten.

Lesen Sie in dieser Technischen Information, wie Sie Einstellungen ganz einfach von einem Rechner auf einen anderen übertragen können. Arbeiten Sie z.B. temporär an einem anderen Rechner, laden Sie Ihre Einstellungen temporär oder permanent auf diesen Rechner und verwenden diese.




Erstellen Sie sich einen Account

Auf <https://360.autodesk.com> können Sie sich einen kostenlosen Zugang erstellen – auch wenn Sie keine aktive Autodesk Lizenz besitzen.




In diesem Account stehen Ihnen 3GB Speicherplatz zur Verfügung.

Wenn Sie eine aktive Lizenz unter Subscription besitzen, können Sie unter Kontodetails



Ihre Seriennummer eingeben und Ihren Account auf 25 GB erhöhen.







Aktivieren der Synchronisation in ACA 2013

Laden der benutzerdefinierten Einstellungen in Autodesk 360

Um die Einstellungen Ihres eigenen Rechners in die Cloud zu übertragen melden Sie sich mit Ihrem Konto an:



Wechseln Sie in die Registerkarte **ONLINE**



Wählen Sie **ONLINE OPTIONEN** und aktivieren Sie folgendes Häkchen

☒ Meine Einstellungen mit der Cloud synchronisieren


☒ Alle Einstellungen synchronisieren

☐ Nur ausgewählte Einstellungen synchronisieren:

[Zu synchronisierende Einstellungen auswählen...](#)


Alternativ können Sie auch in der Registerkarte selbst die Option **MEINE EINSTELLUNGEN SYNCHRONISIEREN** aktivieren.

In den Online Optionen lässt sich auch definieren, welche Einstellungen synchronisiert werden sollen:




Verwenden der benutzerdefinierten Einstellungen aus Autodesk 360

Loggen Sie sich mit einem anderen Rechner in Ihren Account ein und laden Sie die Einstellungen.





Sobald Sie sich am „Gast Rechner“ von Ihrem Konto abmelden haben Sie die Möglichkeit die benutzerdefinierten Einstellungen aus Autodesk 360 beizubehalten oder das System auf die Einstellungen vor der Anmeldung zurück zu setzen.



Viel Spass und viel Erfolg mit der Autodesk Building Design Suite!

Thorsten Simon
Solution Engineer – Architecture, Engineering & Construction



Dieses Dokument ist für jedermann frei verwendbar.